



**Forum: Aide - Recherche de logiciels**

**Topic: Supprimer facilement la pub d'une video**

**Subject: Re: Supprimer facilement la pub d'une video**

Publié par: JeanP

Contribution le : 26/10/2016 09:10:53

Les trois segments correspondent à la partie du film sans la publicité.

**Première possibilité** : les segments te conviennent : le découpage est le bon. Dans ce cas, il faut sélectionner les trois segments (dans la liste avec les durées) à l'aide de la touche "shift" (? celle en dessous du cadenas) et les flèches du clavier. Ensuite dans le menu aller dans "fichier" + "sauver la sélection". Un nouveau fichier est enregistré sans pub !

**Deuxième possibilité (la plus courante)** : un ajustement des segments est nécessaire.

1) Il faut ajuster à la marge les segments en utilisant les commandes de déplacement. Donc, sélectionner le segment (dans la liste sous la vidéo avec les durées), aller au début du segment à l'aide de !< en bas de l'écran et effectuer un déplacement par exemple avec les touches suivantes pour reculer "<<" (10 sec) ou "<" (par trame) puis cliquer sur le crochet [ pour ajuster le début du segment. Idem pour la fin du segment, dans ce cas cliquer sur ].

2) une fois tous les segments ajustés, reprendre la méthode utilisée dans "première possibilité".

La pub aura disparu dans le nouveau fichier enregistré.

Désolé pour l'erreur dans le PDF je suis allé un peu vite...

J'espère que ces derniers éléments t'aideront.

Citation :

RGSOFT a écrit:

Bonjour jeanp,

j'ai entouré le logo de "paris premiere"

j'ai récupéré, 3 segments de film mais à quoi correspondent-ils?

23:59:55 - 00:23:08

00:29:27 - 01:07:56

01:14:24 - 01:38:23

et comment les traiter ?

j'ai lu le pdf, mais je voudrais connaître ta façon de procéder, cela sera plus détaillée surtout les manips avant de fusionner les diverses parties et comment récupérer les parties avant de faire la fusion.

je dois faire de fausses manip car la pub est toujours présente.

Ps : il y a une erreur au niveau du pdf c'est un clic gauche au départ et non un clic droit. en faisant un clic droit je plante le logiciel.

d'avance merci

RGSOFT