



Forum: Windows 10

Topic: Comment épingler "Ce PC" dans le menu demarrer de Windows 10

Subject: Re: Comment épingler "Ce PC" dans le menu demarrer de Windows 10

Publié par: Mouffi

Contribution le : 18/04/2020 16:19:48

Bonjour,

J'ai glissé "Ce PC" en appuyant sur Ctrl+Maj (pour créer un raccourci) dans le répertoire
C:\Users<votre_nom>\AppDataRoaming\Microsoft\Windows\Start Menu
et je le vois tout de suite dans le menu Démarrer de Classic Shell
Attention, si vous naviguez dans l'explorateur, ce sont : Users = Utilisateurs, et Start Menu = Menu
Démarrer

On peut aussi le coller dans C:\Users<votre_nom>\AppDataRoaming\Microsoft\Windows\Start
Menu\Programs

Et on le retrouve dans Le dossier Programmes du menu Démarrer de Classic Shell

Par contre, dans les 2 cas, je ne le vois pas dans le Menu Démarrer de Windows 10... (il est apparu
furtivement sur mon autre PC sans Classic Shell mais a disparu).

Bizarrement, quand on fait un clic droit sur le raccourci Ce PC (avec icône écran bleu ciel), qui se
trouve classé dans les répertoires et non dans les raccourcis déjà présents, on peut faire un Épingler
à l'écran de démarrage, et un 2e raccourci avec le même nom apparaît mais cette fois-ci classé dans
les raccourcis existants. Les propriétés se présentent différemment.

Pour ouvrir Ce PC directement du Menu Démarrer de Win 10 (dans la liste déroulante des
programmes), coller un raccourci du programme Explorer.exe (qu'on peut renommer comme on
veut).

Le problème est qu'il ouvre alors dans l'emplacement qu'on a paramétré et pas forcément dans Ce
PC.

Mais bon, ça n'a pas plus d'intérêt que de l'afficher directement au-dessus de Marche/Arrêt et
Paramètres au-dessus du bouton Démarrer, en pointant aussi à l'endroit paramétré par défaut...

Je serais étonné qu'il n'y ait pas un lien symbolique pointant sur Ce PC, mais pas moyen de le
trouver...